

# ZAKRES DEKONTAMINACJI

RODZAJ DEKONTAMINACJI		
MYCIE	DEZYNFEKCJA NISKIEGO STOPNIA	DEZYNFEKCJA ŚREDNIEGO STOPNIA
PREPARAT		
PROFESJONALNY DETERGENT	PREPARATY O ZAKRESIE DZIAŁANIA B,F,V – OSŁONKOWE (HBV,HCV,HIV)	PREPARATY O ZAKRESIE DZIAŁANIA B,Tbc,F,V – wszystkie OSŁONKOWE I NIEOSŁONKOWE
STREFA BEZDOTYKOWA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• korytarze zewnętrzne, hole</li> <li>• klatki schodowe</li> <li>• korytarze wewnętrzne</li> <li>• poczekalnie dla pacjentów</li> <li>• windy</li> <li>• biura, sale wykładowe (biblioteka, szkoła rodzenia)</li> <li>• magazyny zasobów czystych (apteka, oddział)</li> <li>• ogólne sale chorych,</li> <li>• pokoje socjalne personelu</li> <li>• gabinety diagnostyki nieinwazyjnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pokoje zabiegowe</li> <li>• gabinety diagnostyki inwazyjnej</li> <li>• toalety i łazienki</li> <li>• sale chorych IT,OIOM, SOR</li> <li>• izolatki</li> <li>• pomieszczenia laboratorium</li> <li>• centralna sterylizatornia, „strona czysta”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blok operacyjny</li> <li>• trakt porodowy</li> <li>• brudowniki</li> <li>• pomieszczenia składowania odpadów i brudnej bielizny</li> <li>• pomieszczenia pro morte</li> <li>• CS „strona brudna”</li> <li>• <u>prosektorium</u></li> </ul>
STREFA DOTYKOWA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• korytarze zewnętrzne</li> <li>• klatki schodowe</li> <li>• biura, sale wykładowe</li> <li>• szatnie</li> <li>• pokoje socjalne personelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• korytarze wewnętrzne</li> <li>• windy</li> <li>• poczekalnie dla pacjentów</li> <li>• CS (strona sterylna i czysta)</li> <li>• magazyny zasobów czystych z (aptek, oddział)</li> <li>• ogólne sale chorych</li> <li>• gabinety diagnostyki nieinwazyjnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blok operacyjny</li> <li>• trakt porodowy</li> <li>• gabinety zabiegowe</li> <li>• gabinety diagnostyki inwazyjnej (endoskopowe,TK)</li> <li>• toalety i łazienki</li> <li>• sale chorych (IT, OIOM, SOR)</li> <li>• izolatki</li> <li>• pomieszczenia laboratoryjne</li> <li>• pomieszczenia pro mortem</li> <li>• brudowniki</li> <li>• pomieszczenia składowania odpadów i brudnej bielizny</li> <li>• CS – strefa brudna</li> <li>• <u>prosektorium</u></li> </ul>

**Strefa bezdotykowa** (podłogi, ściany powyżej wysokości człowieka, okna) - powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów i osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem.

**Strefa dotykowa** (klamki, włączniki, uchwyty, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty

robocze, strefa wokół umywalek) - powierzchnie, z którymi pacjent, personel i osoby odwiedzające kontaktują się częściej, ale które nie zostały skażone wydaliniami, wydzielinami pochodzenia ludzkiego. Z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego, ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże, również materiałem biologicznym, dlatego nie należy w tej strefie stosować preparatów alkoholowych (szczególnie w postaci aerozolu)

Przedstawiony zakres dekontaminacji określa standardowe wymagania dotyczące mycia i dezynfekcji w obszarze szpitalnym. Nie dotyczy dekontaminacji interwencyjnej, podczas której z uwagi na nietypowy dla zdefiniowanego obszaru poziom i rodzaj skażenia, wymagane jest zastosowanie bardziej rygorystycznych niż standardowo, metod dekontaminacji (np. zastąpienie mycia dezynfekcją niskiego stopnia lub dezynfekcję średniego stopnia na wysokiego stopnia, poszerzenie spektrum działania o sporobójcze).